

## Allgemeine Informationen


Ab Android 2.3 ist ein SIP-Client direkt in Android integriert, bei welchem Sie die Innosoft VoIP Accountdaten einrichten und über welchen Sie ein- und ausgehend telefonieren können. Leider steht diese Funktionalität nicht bei jedem Android Smartphone zur Verfügung, da einige Hersteller dieses Feature entfernen oder dieses nicht über Menü konfigurierbar ist.

Prüfen Sie deshalb, ob die weiter unten beschriebenen Einstellungen auf Ihrem Gerät vorhanden sind. Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie einen SIP-Client aus dem Play Store von Google nutzen. Innosoft stellt in diesen Fall eine [Anleitung zur Einrichtung von CSipSimple](#) zur Verfügung.

Die Beschreibung bezieht sich auf Android 5. Die Bezeichnungen der Einstellungen können sich je nach Android Version und Hersteller leicht unterscheiden.


## Einrichtung von VoIP Account über Telefon Anwendung

Für die Einrichtung rufen Sie Ihre Telefon / Kontakte Anwendung auf, welche meistens mit einem Telefonhörer gekennzeichnet ist. Dort rufen Sie das Einstellungen Menü mit dem **Punkte** Symbol oder über die Einstellungen Hardware Taste auf und wählen **Einstellungen** aus.



Wählen Sie **Anrufe** anschließend **Anrufrufen**, **Konten für Internetanrufe** und **Konto hinzufügen** aus, um einen neuen VoIP Account einzurichten. Tragen Sie in diesem Menü folgende Daten ein:

<b>Nutzername</b>	Ihr VoIP Benutzer, welcher Ihrer Rufnummer mit einem vorangestellten <b>u</b> entspricht. Zum Beispiel: <b>u+435352207207</b>
<b>Passwort</b>	Ihr VoIP Passwort, welches Sie in der MyInno PBX Anwendung gesetzt oder von Innosoft erhalten haben
<b>Server</b>	Bei einem MyInno PBX Produkt nutzen Sie <b>my.innofon.at</b> und bei Inno PBX Produkten <b>pbx.innofon.at</b>
<b>Anzeigename</b>	Ihre Rufnummer im internationalen Format: <b>+435352207207</b>
<b>Portnummer</b>	5160
<b>Transportart</b>	UDP
<b>Keep-Alive senden</b>	Automatisch



Tippen Sie anschließend auf **Speichern** und Ihr Telefon sollte sich automatisch bei dem Innosoft Server registrieren und Sie sollten ein- und ausgehend erreichbar sein.

Gehen Sie nun mit dem **Zurück** Button zum vorigen Menü zurück und wählen Sie unter **Telefonieren mit** den Wert **Erst fragen** und unter **Internetanrufe verwenden** den Wert **Für alle Anrufe** aus. Dadurch fragt Sie Android beim Wählen einer Rufnummer immer, ob Sie

per Mobilfunknetz (GSM) oder VoIP telefonieren möchten. Um eingehende Anrufe annehmen zu können, muss zudem die Option Eingehende Anrufe annehmen aktiviert sein.

## **Allgemeine Telefoniefunktionen**

Ihr Smartphone ist nun eine Durchwahl Ihrer virtuellen Telefonanlage (PBX) und kann intern wie gewohnt durch das Wählen der Durchwahl erreicht werden. Falls Sie externe Rufnummern anrufen möchten, müssen Sie eine zusätzliche 0 (Amtsnull) wie 005352207207 oder 000435352207207 wählen.

Weiterführende Einstellungen wie Rufnummernunterdrückung, Weiterleitungen und Innosoft Sprachbox Optionen können Sie über die [MyInno PBX Anwendung](#) konfigurieren. Falls Sie noch ein älteres Produkt von Innosoft nutzen, können Sie diese Konfigurationen auch durch das Wählen von [Tastenbefehlen](#) vornehmen.